

Xp Aktivierung speichern / sichern.

Seit Sp2 geht es nicht mehr nur mit der wpa.dbl....Hier jetzt ein weg wie es doch geht egal mit sp2 oder sp3.

1. windows installieren
2. wpa.dbl vor der aktivierung sichern. WICHTIG !
3. Windows telefonisch aktivieren und die Bestätigungskennung aufschreiben. WICHTIG !
Am besten auch die Installationskennung mit aufschreiben.

Jetzt kommt der Witz bei einer Neuinstallation !!!!! Bei jeder neuen Xp installation bekommen wir auch eine neue Installationskennung.Wir brauchen aber die alte Kennung und dafür spielen wir die gesicherte wpa.dbl ein.

4. Windows neuinstallieren
5. Die gesicherte wpa.dbl nach C:\WINDOWS\system32 einspielen /kopieren
6. Die telefonische aktivierung aufrufen und die Bestätigungskennung (die wir zuvor aufgeschrieben hatten) eingeben, dann auf Weiter und Fertig stellen .

JO2

Windows aktivieren

Windows telefonisch aktivieren

Sie müssen nur die folgenden vier Schritte durchführen.

Schritt 1: Deutschland

Schritt 2: Wählen Sie eine der unten aufgeführten Rufnummern, um mit dem Kundendienst zu sprechen:
Gebührenfreie Nummer: **0800 2848283**
Gebührenpflichtige Nummer: **+49 69 5007 0025**

Schritt 3: Geben Sie dem Kundendienst die folgende Installationskennung:
111111-111111-111111-111111-111111-111111-111111-111111-111111
(Klicken Sie nur auf **Product Key ändern**, wenn Sie dazu von einem Kundendienstmitarbeiter aufgefordert werden)

Schritt 4: Geben Sie die vom Kundendienst angegebene Bestätigungskennung hier ein:

A	B	C	D	E	F	G
222222	222222	222222	222222	222222	222222	222222

Klicken Sie auf "Weiter", um den Vorgang fortzusetzen.

Zurück Product Key ändern Später erinnern Weiter